


# 字霸中文自動造字系統

---【用戶端】

< 系統使用手冊 >



**Microsoft**  
CERTIFIED  
Partner

滿天星電腦股份有限公司  
ASTAR Printerlink Co., Ltd

TEL : 886-2-29634073 FAX : 886-2-29634143  
地址：新北市板橋區三民路二段37號25樓之1  
<http://www.astar.com.tw> E-mail:sales@astar.com.tw



## 目 錄

1. 主選單使用說明.....	2
1.1. 檔案.....	3
1.1.1. 設定連線選項 .....	3
1.1.2. 臨時性登入 .....	4
1.1.3. 結束自動造字系統 .....	5
1.2. 設定.....	6
1.2.1. 一般設定 .....	6
1.2.2. 修復造字檔 .....	7
1.2.2.1. 以本機之資料重新修復【造字檔】 .....	7
1.2.2.2. 修復造字檔-連向 Server 端下載 .....	8
1.2.2.2.1. 重新自 Server 下載全部字型.....	8
1.2.2.2.2. 下載新字-僅檢查並下載新字型.....	9
1.2.3. 以本機之資料重新修復【輸入法字典檔】 .....	10
1.2.4. 屬性查詢及列印作業 .....	12
1.2.4.1. 檔案 .....	13
1.2.4.1.1. 結束 .....	13
1.2.4.2. 尋找 .....	14
1.2.4.2.1. 轉出查詢結果.....	22
1.2.5. 檢視執行之歷史記錄 .....	24
1.3. 說明.....	25

## 1. 主選單使用說明

本程式執行之操作介面如下圖所示，中間的部分為【字碼選擇視窗】，在視窗中的小方格中，為 BIG5 碼造字區內所有的造字，【主選單】的操作方式說明如下：



## 1.1. 檔案

### 1.1.1. 設定連線選項

在此功能選項中，使用者可依需求更改所要連線的 Server，僅需填入正確的 Server IP 或電腦名稱及 Port，並點選 **測試連接** 鍵以測試設定資訊是否正確，若設定正確接著點選 **確定** 按鈕，系統就會重新自動連向所設定之 Server。

#### 步驟：

在工具列上點選【檔案】功能選單下的【設定連線選項】，即可看到如下圖之選單。




標示	功能說明	
1	輸入 Server IP 或電腦名稱	
2	輸入 Server Port。	
3	測試連接：以目前之設定測試連接 Server 端，以檢視設定資訊是否正確？	
	<表示連線成功>	<表示連線失敗，請檢查設定是否正確>

### 1.1.2. 臨時性登入

在此功能選項中，使用者可使用此功能來暫時更改所要登入的名稱及密碼，然後點選 **確定** 按鍵，系統即會自動連向 Server 並重新登入。

#### 步驟 1：

在工具列上點選【檔案】功能選單下的【臨時性登入】。



#### 步驟 2：

請輸入【登入名稱】及【登入密碼】，然後按下 **測試連線** 鍵，待測試連線成功後，接著再點下 **確定** 鍵。




### 1.1.3. 結束自動造字系統

當使用此功能時，便會將【字霸中文自動造字系統】程式完全結束；意指使用者將無法使用「字霸中文-輸入法（字霸倉頡／字霸注音）」自動造字之功能。


#### 步驟 1：

在工具列上點選【檔案】功能選單下的【結束自動造字系統】選項。



#### 步驟 2：

當出現如下圖之選單，請選擇  按鍵便可結束程式。




## 1.2. 設定

### 1.2.1. 一般設定

開啟此功能視窗，可以查看目前 貴單位中已有多少造字，所管理關聯於哪個造字檔、對應字型為何？亦可查看當 貴單位在編輯造字時，造字區可以選擇以什麼樣的對應的字型作為造字顯示的依據。


#### 步驟 1：

在工具列上點選【設定】下的【一般設定】選項。



#### 步驟 2：

點選此功能後，請選擇在字霸中文編輯視窗字區裡所要顯示的字型。





## 1.2.2. 修復造字檔


當造字顯示不正確時，可使用【修復造字】功能，進行造字檔修復。

### 1.2.2.1. 以本機之資料重新修復【造字檔】

此功能主要是 Client 端直接由本機資料進行字型修復，故此方式不會佔網路頻寬，速度也較快。

#### 步驟 1：

在工具列上點選【設定】下的【以本機之資料重新修復〔造字檔〕】之選項。



#### 步驟 2：

當跳出此視窗時，則表示更新完成，此時點下  鍵即可。




### 1.2.2.2. 修復造字檔-連向 Server 端下載

#### 1.2.2.2.1. 重新自 Server 下載全部字型

使用此方式則會透過網路連向字霸中文 Server 主機，將所有造字全部重新下載（此方式會佔網路頻寬）。當 Client 裡造字區裡顯示的造字與其它 Client 端之造字不一樣的情形發生時，需啟用此方式以修復造字檔。


#### 步驟 1：

在工具列上點選【設定】下的【修復造字檔-重新自 Server 下載全部字型 (R)】之選項。



#### 步驟 2：

點選  按鍵後，則會開始進行修復，待修復完成後此 Client 的字則為目前最新造字。




#### 1.2.2.2.2. 下載新字-僅檢查並下載新字型

使用此功能時系統會連向字霸中文 Server，將有新增或修改屬性的造字下載。當造字端有新增字型或者是有字型更動，且使用者本身的電腦未同步下載時，點選此功能時只會下載有更新之字型。

##### 步驟：

在工具列上點選【設定】下的【下載新字-僅檢查並下載新字型(O)】之選項，點選後則會立即連向【字霸中文自動造字系統 Server 端】更新造字。




### 1.2.3. 以本機之資料重新修復【輸入法字典檔】

當有新造字需要更新時，有可能因 Client 端正在使用輸入法（例如：注音、倉頡、新注音、新倉頡）輸入資料而佔用輸入法檔，而造成新的輸入法資料無法正確寫入輸入法字典檔，導致難字無法打出，此時請先關閉所有會使用到輸入法的軟體後，再執行此一功能進行修復。



#### 步驟 1：

在工具列上點選【設定】下的【以本機之資料重新修復[輸入法字典檔]】之選項。



#### 步驟 2：


請點選  按鍵，即可開始執行更新。



**補充註解：**

因使用者常用輸入法被佔用時，會有無法更新的情形，故建議將預設輸入法設定為【中文（台灣）-中文（繁體）-美式鍵盤】，設定方式如下：

- (1) 請使用者將預設的輸入法更變為【中文（台灣）-中文（繁體）-美式鍵盤】後，再進行【更新[輸入法字典檔]】即可。



- (2) 目前本系統之造字可使用四種輸入法將造字輸出：

- A. 中文（繁體）-注音
- B. 中文（繁體）-倉頡
- C. 微軟新注音輸入法
- D. 微軟新倉頡輸入法



※ 若使用者使用其它輸入法則無法將造字輸出，因此本公司還提供了【嘸蝦米輸入法】，但此輸入法需額外加購方可使用。

### 1.2.4. 屬性查詢及列印作業

此功能方便使用者查詢目前 貴單位內現有造字數及各項屬性（如：Big5 碼、Unicode、CNS 碼、注音、倉頡、部首...等）。

#### 步驟：


在工具列上點選【設定】下的【屬性查詢及列印作業】之選項，即會顯示「查詢輸入方法」之操作介面。



### 1.2.4.1. 檔案

#### 1.2.4.1.1. 結束

在〔查詢輸入方法〕介面的工具列上【檔案】下點選【結束(Q)】，則會立即關閉該查詢視窗。




### 1.2.4.2. 尋找

使用者可依需求選擇所要使用的查詢方式，共有下列八種查詢方式可供選擇：1.依 BIG5 碼尋找；2.依 UNICODE 尋找；3.依注音尋找；4.依倉頡尋找；5.依部首尋找；6.依 CNS 碼尋找；7.未與 CNS 對應者；8.依筆劃尋找，可依需求使用上述任一查詢方式，以轉出合乎條件的查詢結果。


#### 步驟：

在工具列上點選【尋找 (Seek)】，使用者可依需求選擇查詢的方法。



#### 補充註解：

查詢結果顯示的方式分為以下三種：



項 目	內 容
0. 僅顯示合乎條件的資料	僅顯示造字區中所有符合條件的字碼資料。
1. 顯示全部資料 (不含空白字元), 僅移動指標到顯示合乎條件的資料	顯示造字區中已有造字之字碼資料，當使用查詢功能時，若有合乎條件的資料便將游標移到有合乎條件的字碼位置上。
2. 顯示全部資料 (含空白字元), 僅移動指標到顯示合乎條件的資料	顯示造字區所有資料 (包括未造字之空白字碼)，當使用查詢功能時，若有合乎條件的資料便將游標移到有合乎條件的字碼位置上。



方式一 依 BIG5 碼尋找

步驟：

點選【依 BIG5 碼尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在起始字碼及結束字碼框格中輸入 BIG5 碼，例如：設定從 FA40 開始到 FA45 結束，本程式就會列出 FA40 至 FA45 之所有造字資料，提供使用者查詢。

查詢輸入方法

檔案(File) 尋找(Seek)

BIG5碼 UNICODE 注音 倉頡 部首 筆劃 CNS碼 結束

顯示方式: 0. 僅顯示合乎條件的資料 顯示筆數: 6

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音	部首	筆劃	CNS碼	楷書
FA40	E000	扌	竹尸弓	ㄕˊ	戶	6	03-2252	扌
FA41	E001	北	中心一	ㄨㄛˊ	一	6	03-2252	北
FA42	E002	合	人尸一	ㄔˊ	尤	人 6	03-2276	合
FA43	E003	昏	竹心中月	ㄔㄨㄣ	巾	7	03-256E	昏
FA44	E004	琬	一土十一山	ㄨㄢˇ	玉	11	11-1111	琬
FA45	E005	叩	口口	ㄎㄠˋ	口	6	03-2339	叩

輸入BIG5碼查詢資料

起始字碼: FA40 結束字碼: FA45

確定 取消

符合查詢條件資料總筆數。

## 方式二 依 UNICODE 尋找

### 步驟：

點選【依 UNICODE 尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在起始字碼及結束字碼框格中輸入 UNICODE 碼，例如：設定從 E324 開始到 E32A 結束，本程式就會列出 E324 到 E32A 之所有造字，提供使用者查詢。

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音	部首	筆劃	CNS碼	楷書
8E53	E324							
8E54	E325	鳳	竹弓月山金	ㄉㄨㄥˋ	金	20	03-5D48	鳳
8E55	E326					0		
8E56	E327	雙	人水人土水	ㄩㄞˋ	隹	20	03-5D4E	雙
8E57	E328	覆	一月竹人水	ㄉㄨㄥˋ	雨	20	03-5D4C	覆
8E58	E329					0		
8E59	E32A					0		

輸入 UNICODE 碼查詢資料

起始字碼： E324      結束字碼： E32A

確定      取消

**方式三** 依注音尋找

**步驟：**

點選【依注音尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在畫面上輸入要查詢的字，例如「ㄊㄩㄣ」，就會顯示所有發音為「ㄊㄩㄣ」的造字以供查詢。

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音	部首	筆劃	CNS碼	楷書
C8A1	F7EB	夔	廿火月水	ㄊㄩㄣ	夨	17	03-562E	夔
83E9	F079	圓	田口月	ㄊㄩㄣ	口	10	03-3026	圓
A074	EE4F	翮	十一尸卜卜	ㄊㄩㄣ	羽	15	03-4E32	翮
A056	EE31	簞	竹十一一	ㄊㄩㄣ	竹	15	03-4D5C	簞
91DF	E565	坑	土一一山	ㄊㄩㄣ	土	7	03-2536	坑
FDA A	E21F	壠	土廿口土	ㄊㄩㄣ	土	21	03-5E28	壠



輸入注音查詢資料

請輸入注音查詢資料: ㄊㄩㄣ

確定 取消

#### 方式四 依倉頡尋找

點選【依倉頡尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在畫面上輸入要查詢的字，例如倉頡字根「火十一一」，就會顯示所有字根為「火十一一」的造字以供查詢。



**方式五** 依部首尋找

點選【依部首尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在畫面中輸入要查詢的字的總筆劃，然後點選該字的部首，按下【確定】按鍵後，本程式就會搜尋出所有符合條件的造字以供查詢。

請輸入要查詢的部首及筆畫

筆劃: 11 劃  
部首: 火

確定 取消

3 劃 彡 彡 兀 互 彡 卜 扌 彡 彡 彡 彡  
尤 彡 彡 心 手 水 犬 邑

4 劃 心 戈 戶 手 支 支 文 斗 斤 方 无 日 日 月  
卜 扌 女

木 欠 止 歹 爿 母 比 毛 氏 气 水 火 爪 爪 爪  
爿 爿 片 牙 牛 犬 允 卜 女 彡 爪 牛 玉 囧 囧  
牛 彡 尤 心 支 火 爪 牛 玉 囧

查詢輸入方法

檔案(File) 尋找(Seek)


BIG5碼 UNICODE 注音 倉頡 部首 筆劃 CNS碼 結束

顯示方式: 0. 僅顯示合乎條件的資料 顯示筆數: 11

BIG5碼	UNICODE	字形	倉頡	注音	部首	筆劃	CNS碼	楷書
9871	E964	烱	火月金口	ㄅㄛㄨㄥˊ	火	11	03-3730	烱
986F	E962	焯	火火月	ㄔㄠˋ	火	11	03-372D	焯
9873	E966	焠	火火土	ㄔㄠˋ	火	11	03-3735	焠
986E	E961	焠	火土中金	ㄔㄠˋ	火	11	03-372C	焠
FCDE	E1B6	焠	火十大戈	ㄔㄠˋ	火	11	15-363E	焠
8571	F15D	焠	火一大口	ㄔㄠˋ	火	11	03-372A	焠


### 方式六 依 CNS 碼尋找

點選【依 CNS 碼尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在畫面之框格中輸入要查詢的字的 CNS 碼，然後點選 **確定** 按鍵，本程式就會搜尋出所有符合條件的造字以供查詢。





### 方式七 未與 CNS 對應者

點選此功能選項，即能將目前造字區中所有未與 CNS 對應之造字列出，以供使用者查詢使用。



### 方式八 依筆劃尋找

點選【依筆劃尋找】將會出現以下之畫面，使用者可以在畫面中先輸入要查詢的字的總筆劃，然後點選 **確定** 按鍵，本程式就會搜尋出所有符合條件的造字以供查詢。




### 1.2.4.2.1. 轉出查詢結果

使用者可使用此功能將查詢出來的資料轉出，另做他用。例如：可定期將資料轉出編輯後，則可作為 貴單位之造字對照表。


#### 步驟 1：

點選工具列上【尋找】下之選單中的【轉出查詢結果】選項。




#### 步驟 2：

可將符合條件之資料以文字檔格式轉出，點選 **Browse** 按鍵選擇檔案要存放的路徑，完成各項設定後點選 **確定** 按鍵，系統便會開始進行轉出作業。





轉出的檔案如下圖所示：




### 1.2.5. 檢視執行之歷史記錄

查看字霸中文的造字更新之歷史記錄；當有連線錯誤、或造字無法正常更新時，使用此功能可幫助資訊人員作連線狀態判斷，用以瞭解錯誤狀況之原因。


#### 步驟 1：

在工具列上點選【設定】下的【檢視執行之歷史記錄】，點選後即可見到如下圖之操作畫面。



#### 步驟 2：


在【檢視執行紀錄】視窗中會顯示所有判定【字霸中文 Client】字型更新的狀況，也可將此紀錄檔另存成檔案做其他用途。



### 1.3. 說明

#### 步驟 1：

在工具列上點選【說明】下的【關於(A)】選項。



#### 步驟 2：

點選後則會跳出目前所使用【字霸中文自動造字系統 Client 版】之版本別，及關於本公司的網頁及客服網站資訊。

